



Guide d'utilisation de **MasterMap Linker**

Add-in pour MindManager Pro 7 ou 8

Table des matières

| | |
|---|---|
| Introduction | 1 |
| Présentation | 1 |
| Evaluation & Activation..... | 1 |
| Achat d'une licence (MasterMap Linker en français)..... | 2 |
| Désinstallation..... | 2 |
| Utilisation..... | 3 |
| Principes - Conditions..... | 3 |
| Synchronisation | 4 |
| Paramètres / Options | 5 |
| Valeurs par défaut | 5 |
| Modification des paramètres de mise à jour | 5 |
| Mise à jour de tous les liens ou d'un lien en particulier | 6 |
| Questions & Support technique | 6 |

Introduction

Présentation

MasterMap Linker est un add-in pour MindManager Pro 7 ou 8 qui répond à un besoin courant au sein des utilisateurs de MindManager : consolider, mettre à jour des informations dispatchées dans différentes maps.


Ce module utilise les hyperliens pointant vers des branches spécifiques (dans d'autres maps).

Avec MasterMap Linker, l'utilisateur pourra, par exemple, composer un "dashboard" (tableau de bord) compilant des informations prélevés (automatiquement) dans d'autres documents MindManager.

Evaluation & Activation

La période d'évaluation est de 30 jours.

Pour tester ce produit, après l'avoir installé, cliquez sur le bouton Try (cf. visuel).



*NB : les commandes **MasterMap Linker** sont en français.*

Pour continuer à profiter des avantages de MasterMap Linker, il est nécessaire d'acheter une licence (représentée par une clé d'activation) et de procéder à l'enregistrement de cette licence.


NB : Si vous faites l'acquisition de l'un de ces add-ins - Mind2Chart, Outlook EasyTask, MindMap Navigator, MS Project Adapter - vous recevrez gratuitement une licence MasterMap Linker.

Achat d'une licence (MasterMap Linker en français)

Visitez www.idergie.com et procédez à un achat en ligne ou adressez votre commande au service commercial.

Au moment de votre commande ou sur demande du service commercial, il sera nécessaire de fournir le "**Hardware fingerprint**" de l'ordinateur sur lequel vous souhaitez utiliser (activer) MasterMap Linker.

Pour afficher cette donnée, cliquez sur le bouton *Enter Key* :



Pour activer définitivement l'add-in, une fois que vous aurez reçu votre clé de licence,

- cliquez sur le bouton *Enter Key*
- entrez votre nom d'utilisateur et votre clé de licence
- validez (bouton *OK*).

MasterMap Linker est dès à présent enregistré.

Désinstallation

Si vous ne souhaitez pas poursuivre l'utilisation de cet add-in, désinstallez-le.

Pour ce faire,



- Panneau de Configuration (Windows)
- Ajout / Suppression de Programmes
- Sélectionnez MasterMap Linker et cliquez sur le bouton *Supprimer*.

Utilisation

Principes - Conditions


Le fonctionnement de MasterMap Linker repose sur **deux types de liens** (hyperliens) MindManager :

- les liens vers des sujets d'autres maps MindManager
- les liens vers des sujets d'autres maps Mindjet Catalyst.




Les autres liens sont inopérants pour MasterMap Linker.

Pour insérer un lien d'une branche de la map A vers une branche de la Map B



- 1) Placer un lien hypertexte vers le fichier map A
- 2) Sélectionner la branche.




Une dernière condition pour MasterMap Linker puisse effectuer les remontées d'informations : chaque document (map) doit avoir un nom de fichier (c'est-à-dire avoir été sauvegardé au moins une fois).

Synchronisation

Une fois qu'un ou plusieurs liens sont insérés dans une map, la synchronisation MasterMap Linker peut être lancée.


Liens en position



Synchronisation



Bouton MasterMap Linker (menu Accueil de MindManager)




Les informations de la branche liée sont remontées dans la branche contenant le lien ; son intitulé initial est remplacé par l'intitulé de la branche liée.

NB : la synchronisation s'effectue dans une direction.

Paramètres / Options

Valeurs par défaut

Les informations remontées par défaut sont les suivantes :




La sélection par défaut peut être modifiée afin de réduire ou d'augmenter le nombre de paramètres pris en compte lors de la synchronisation.


Modification des paramètres de mise à jour

En cliquant sur *Mette à jour*, deux commandes :

1. *Éléments...* permettant de sélectionner ce qui doit ou non être mis à jour
2. *Appliquer valeurs par défaut* (restaure les paramètres par défaut, présentés dans le visuel précédent).



Afin que MasterMap Linker prennent en compte les sous-branches (sujets secondaires), l'utilisateur sélectionnera l'option *Copier les sujets secondaires*.



NB : MindManager n'accepte qu'un lien hypertexte par sujet. Dès lors, MasterMap Linker ne peut prendre en charge un éventuel lien hypertexte présent au niveau de la branche liée (car, de l'autre côté, c'est un lien hypertexte qui permet la synchronisation).

Mise à jour de tous les liens ou d'un lien en particulier


La synchronisation MasterMap Linker se lance de deux manières :

Pour **tous les liens** présents dans la map : Bouton *Mettre à jour* (menu Accueil) :



Pour un **lien spécifique** :

Clic droit souris sur la branche à mettre à jour et sélection de *Mise à jour* :



RAPPEL : MasterMap Linker opère **uniquement** à partir des liens externes (pointant vers une branche déterminée, dans une autre map).



Questions & Support technique

Si vous avez des questions relatives à l'édition française de MasterMap Linker, contactez IDergie (distributeur pour les pays francophones). De même, si vous avez fait l'acquisition du produit par ce canal, vous bénéficiez du support technique.

*Les marques citées dans ce manuel appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
Ce document n'est pas contractuel. Il ne peut pas être publié ou diffusé sans l'accord formel et préalable de l'auteur.*